



# PSIWin

DIE ERSTEN SCHRITTE

Version 2.30, April 1999.



**© COPYRIGHT PSION COMPUTERS PLC 1997-1999**

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Handbuch und die darin beschriebenen Programme sind urheberrechtlich geschützte Erzeugnisse der Psion Computers PLC, London, England. Eine teilweise oder vollständige Vervielfältigung, einschließlich des Gebrauchs maschineller Wiedergabevorrichtungen, ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Inhaber der Urheberrechte zulässig. Nachentwicklungen sind ebenfalls unzulässig.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Psion und das Psion-Logo sind eingetragene Warenzeichen. Psion Serie 5mx, Serie 5, Serie 3mx, Serie 3c, Serie 3a, Serie 3, Siena und PsiWin sind Warenzeichen der Psion Computers PLC.

Psion Computers PLC erkennt die eingetragenen Warenzeichen aller anderen in diesem Handbuch erwähnten Erzeugnisse und Firmen an.

**© COPYRIGHT SYMBIAN LIMITED 1997-1999**

Alle Rechte vorbehalten. PsiWin 2 enthält EPOC CONNECT, das urheberrechtlich geschützte Erzeugnis der Symbian Limited, London, England. EPOC und das EPOC-Logo sind Marken der Symbian Limited.

Das Warenzeichen für die IrDA-Einrichtung ist das Eigentum der Infrared Data Association und wird in Lizenz verwendet.

Diese Software enthält Teile der Dateikonverterbibliothek aus Conversions Plus, einem Produkt von DataViz Inc., 55 Corporate Drive, Trumbull, CT 06611 USA (203) 268-0030.

Alle anderen Warenzeichen werden anerkannt.

---

## **INHALT**

<b>EINFÜHRUNG</b> .....	<b>4</b>
Übersicht .....	4
<b>PSIWIN INSTALLIEREN</b> .....	<b>4</b>
<b>WIE FINDET MAN PSIWIN?</b> .....	<b>5</b>
PsiWin suchen.....	5
<b>HILFE AUFRUFEN</b> .....	<b>6</b>
Wo findet man weiterführende Hilfe? .....	6
Tips zur PsiWin-Hilfe .....	6
<b>VERBINDEN</b> .....	<b>7</b>
Anschliessen des Kabels.....	7
COM-Anschluss auswählen .....	7
Mit PsiWin verbinden .....	9
Die erste Verbindung.....	9
<b>MIT DATEIEN ARBEITEN</b> .....	<b>10</b>
Psion-Dateien anzeigen .....	10
Psion-Dateien kopieren .....	10
Psion-Dateien in PC-Anwendungen öffnen .....	12
<b>PSION SICHERN</b> .....	<b>13</b>
Die erste Sicherungskopie .....	13
Regelmässige Sicherungen .....	13
<b>PSION SYNCHRONISIEREN</b> .....	<b>14</b>
Was ist eine Synchronisation? .....	14

## ÜBERSICHT

Diese Kurzanleitung bietet Ihnen einen Schnelleinstieg in PsiWin, damit Sie das Programm sofort einsetzen können. Übersichtlich und präzise werden dabei die folgenden Arbeitsschritte erläutert:

- ◆ Anschließen des Psion an Ihren PC
- ◆ Austausch von Dateien zwischen Psion und PC und deren Anzeige
- ◆ Erstellen einer ersten Sicherungskopie
- ◆ Auffinden von Hilfe zu bestimmten Themen

PsiWin läßt sich natürlich noch für viele weitere Aufgaben verwenden, wie das Drucken und Archivieren von Dateien, die Installation von Programmen auf dem Psion oder die Synchronisation Ihres Psion mit Terminplanern auf einem PC. Detaillierte Anleitungen zu allen Programmfunktionen finden Sie in der Online-Hilfe zu PsiWin. Wie Sie schnell zu den gewünschten Informationen in der Online-Hilfe kommen, wird weiter hinten in dieser Kurzanleitung ausführlich erläutert.

► **HINWEIS:** Diese Kurzanleitung steht auf der PsiWin-CD-ROM als **Adobe Acrobat (PDF)**-Dokument zur Verfügung. Sie können sich das Dokument daher bei Bedarf über die mitgelieferte **Acrobat Reader**-Software auf dem Bildschirm anzeigen lassen. Mit **Acrobat Reader** können Sie diese Kurzanleitung auch ausdrucken, wählen Sie hierzu aus der Menüleiste **Datei** ⇒ **Drucken** aus.



## PSIWIN INSTALLIEREN

---

Legen Sie die PsiWin-CD-ROM in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein, um den Setup-Assistenten zu starten. Folgen Sie den Anleitungen des Setup-Assistenten zur Installation von PsiWin und weiterer Programme von der CD-ROM.


Führen Sie die PsiWin Setup-Datei aus, falls Sie den Setup-Assistenten manuell starten müssen, wie z. B. bei der Installation von einem CD-ROM-Netzlaufwerk. Wählen Sie hierzu im **Startmenü** die Option **Ausführen** aus. Wählen Sie **Durchsuchen** aus, um den Pfadnamen der Datei **Setup.exe** auf der PsiWin-CD-ROM einzugeben.

► **HINWEIS:** Wenn Sie PsiWin nicht von der CD-ROM installieren können, besuchen Sie unsere Web-Site [www.pSION.com/international/](http://www.pSION.com/international/), wo Sie weitere Informationen finden, oder wenden Sie sich an Ihren nächstgelegenen Psion-Vertrieb aus der beigefügten Liste.

## PSIWIN SUCHEN

Bei der Installation von PsiWin werden mehrere Menüoptionen, Verknüpfungen und Symbole in Ihrer Windows-Umgebung eingerichtet.

- ◆ Sie können auf alle PsiWin-Funktionen, die Online-Hilfe und diese Kurzanleitung über das **Startmenü** zugreifen. Wählen Sie hierzu **Start** ⇒ **Programme** ⇒ **PsiWin 2.x** aus
- ◆ Das Symbol **Psion-Arbeitsplatz** entspricht dem Symbol **Arbeitsplatz** auf Ihrem Desktop. Doppelklicken Sie auf das Symbol **Psion-Arbeitsplatz**, um die Dateien auf Ihrem Psion anzuzeigen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol **Psion-Arbeitsplatz**, um das Kontextmenü mit den PsiWin-Optionen aufzurufen.
  - ▶ **TIP:** Sie können diverse Einstellungen in PsiWin ändern, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol **Psion-Arbeitsplatz** klicken und die Option **Eigenschaften** auswählen.
  - ▶ **HINWEIS:** Das Symbol **Psion-Arbeitsplatz** wird auch im **Explorer-Fenster** des Symbols **Arbeitsplatz** angezeigt.



- ◆ Das Symbol **Psion sichern** dient zum Erstellen von Sicherungskopien Ihrer Psion-Dateien auf Ihrem PC. Weitere Informationen finden Sie dazu im Abschnitt "Psion sichern".
- ◆ Das Symbol **Psion synchronisieren** wird zur Synchronisation Ihres Psion mit PC-Terminplanern wie Microsoft Outlook oder Lotus Organizer benutzt.
- ◆ Das **Verbindungssymbol** in der Task-Leiste (neben der Uhrzeit), zeigt Ihnen an, ob Ihr Psion mit Ihrem PC verbunden ist. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das **Verbindungssymbol**, um sein Kontextmenü mit den PsiWin-Optionen aufzurufen.


Es gibt in der Regel mehrere Wege zum Zugriff auf eine bestimmte Funktion, z. B. über das Symbol **Psion-Arbeitsplatz**, die Menüleiste oder ein Kontextmenü. Diese Kurzanleitung beschreibt die jeweils einfachste Methode, damit Sie sich schnell in PsiWin zurechtfinden. Alternativen und detaillierte Anleitungen zur persönlichen Konfiguration von PsiWin finden Sie in der Online-Hilfe.

## WO FINDET MAN WEITERFÜHRENDE HILFE?

PsiWin bietet Ihnen eine ausführliche Online-Hilfe, in der alle Anwendungseigenschaften und -funktionen beschrieben werden. Benutzen Sie die Online-Hilfe als Ihre Informationsquelle zum Umgang mit PsiWin.

So werden die Hilfethemen angezeigt:



- ◆ Wählen Sie **Start** ⇒ **Programme** ⇒ **PsiWin 2.x** ⇒ **PsiWin Hilfe** aus.
- ◆ Markieren Sie im Windows Explorer das Symbol **Psion-Arbeitsplatz** und drücken Sie die Funktionstaste **F1**.
- ◆ Doppelklicken Sie auf das Symbol **Psion-Arbeitsplatz** und wählen Sie in der Menüleiste **Hilfe** ⇒ **Hilfethemen** aus.




► **TIP:** Drücken Sie die Funktionstaste **F1** oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Hilfe**, wenn Sie Hilfe in einem beliebigen Dialogfeld oder für eine bestimmte Aufgabe brauchen.

## TIPS ZUR PSIWIN-HILFE

Im Fenster **Hilfethemen** finden Sie Ihre gewünschten Informationen wie folgt:

- ◆ Auf der Registerkarte **Inhalt** können Sie ein Thema aus einer strukturierten Liste auswählen, z. B. wie Sie eine bestimmte Aufgabe ausführen oder ein konkretes Problem lösen können. Doppelklicken Sie zum Suchen nach einem bestimmten Thema auf die Themenordner , die hierfür in Frage kommen. Wählen Sie dann das Thema  aus, das Sie interessiert.
- ◆ Auf der Registerkarte **Index** können Sie ein Thema suchen, indem Sie ein beliebiges Wort eingeben, das mit dem Thema im Zusammenhang steht. Z. B. Wählen Sie "Sicherheit", um die Themen zu finden, die das Erstellen von Sicherungskopien der Psion-Dateien erläutern.
- ◆ Auf der Registerkarte **Suchen** können Sie nach bestimmten Wörtern oder zusammengesetzten Ausdrücken suchen, die in den Hilfethemen vorkommen, z. B. nach "COM-Anschluß", um alle Themen in der Online-Hilfe zu finden, die diesen Ausdruck enthalten.

► **TIP:** Zur weiterführenden Hilfe stehen in vielen Fällen Schaltflächen  mit Querverweisen auf ähnliche Hilfethemen zur Verfügung. Sie können aber auch die Registerkarten **Index** und **Suchen** (siehe oben) zum Auffinden verwandter Themen benutzen.

## ANSCHLIESSEN DES KABELS

Ihr Psion kann mit unterschiedlichen Geräten kommunizieren. Sie müssen daher zur Verbindungsaufnahme mit PsiWin auf dem Psion für eine korrekte Einstellung der Kommunikationsoption sorgen.

- ◆ Öffnen Sie den Systembildschirm auf dem Psion. Wählen Sie die Kommunikationsoption zur Einstellung der Verbindungsart aus, und wählen Sie dann die Einstellung für das Kabel aus. Dieser Vorgang ist bei den verschiedenen Psion-Computern geräteabhängig, Sie müssen daher ggf. auf Ihr Handbuch zurückgreifen.

Die Datenübertragung zwischen Ihrem Psion und dem PC erfolgt über das Verbindungskabel. Schließen Sie das Kabel folgendermaßen an:

1. Suchen Sie den COM-Anschluß, auch serieller Anschluß genannt, an Ihrem PC, er befindet sich auf der Rückseite des Geräts. Stecken Sie den großen Anschlußstecker des Verbindungskabels in den COM-Anschluß am PC.
2. Stecken Sie den kleinen Anschlußstecker, wie in der Skizze abgebildet, in den seriellen Anschluß an Ihrem Psion.

► **HINWEIS:** Prüfen Sie, ob Sie den Stecker verkehrt herum halten, wenn er sich nicht leicht einstecken läßt. Sie brauchen nicht den geringsten Kraftaufwand, um den Stecker am Psion anzuschließen!

► **WEITERFÜHRENDE HILFE:** In der Online-Hilfe finden Sie weitere Einzelheiten zum Anschließen eines Psions an einen PC und zur Fehlersuche bei Problemen.


## COM-ANSCHLUSS AUSWÄHLEN

PsiWin sucht zur Erkennung eines angeschlossenen Psions alle COM-Anschlüsse auf Ihrem PC ab. Wenn Sie andere Peripheriegeräte angeschlossen haben, wie z. B. ein externes oder internes Modem, die COM-Anschlüsse auf Ihrem PC benutzen, ist es sinnvoll, PsiWin so einzustellen, daß solche anderweitig belegten COM-Anschlüsse nicht abgesucht werden. Dies geschieht wie folgt:


1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol **Psion-Arbeitsplatz** und wählen Sie **Eigenschaften** aus.
2. Klicken Sie im Dialogfeld **Eigenschaften von Psion-Arbeitsplatz** auf die Registerkarte **Verbindung**.
3. Deaktivieren Sie im Bereich **Einstellungen** alle Kontrollkästchen für COM-Anschlüsse, die von anderen Geräten benutzt werden. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für Anschlüsse, die für einen Psion in Frage kommen.

► **WEITERFÜHRENDE HILFE:** In der Online-Hilfe finden Sie weitere Einzelheiten zur Auswahl eines COM-Anschlusses.


SERIE 5




SERIE 3a



SERIE 3c / 3mx



SIENA





## MIT PSIWIN VERBINDEN

Wenn ein Verbindungskabel angeschlossen ist, wird die Verbindung zwischen dem PC und Ihrem Psion über PsiWin automatisch hergestellt. Ob Ihr Psion mit dem PC verbunden ist, können Sie am **Verbindungssymbol** in der Task-Leiste (neben der Uhrzeit) leicht erkennen.



Psion und PC sind verbunden. Solange die Verbindung besteht, wird das Symbol als Kurve dargestellt, die schwingt, wenn eine Datenübertragung stattfindet.



Psion und PC sind nicht verbunden. Dieses Symbol wird angezeigt, wenn kein Psion angeschlossen oder wenn er abgeschaltet ist, aber auch, wenn Sie aus dem Kontextmenü des **Verbindungssymbols** oder des Symbols **Psion-Arbeitsplatz** die Option **Trennen** ausgewählt haben.

► **WEITERFÜHRENDE HILFE:** In der Online-Hilfe finden Sie weitere Einzelheiten zum Verbinden und Trennen eines Psion.

## DIE ERSTE VERBINDUNG

Wenn ein Psion zum ersten Mal mit dem PC verbunden wird, wird ein Name abgefragt, damit das Gerät künftig wiedererkannt werden kann.


1. Es wird ein Dialogfeld angezeigt, das angibt, daß ein neuer Psion erkannt worden ist. Klicken Sie auf die Option zum Hinzufügen eines Namens für den Psion und anschließend auf **OK**.
2. Tippen Sie einen Namen für Ihren Psion ein und klicken Sie auf **OK**.  
► **WICHTIGER HINWEIS:** Für jeden Psion, den Sie über PsiWin an den PC anschließen, müssen Sie einen individuellen Namen eingeben. PsiWin verwendet den von Ihnen eingegebenen Namen für die spezifischen Informationen und Sicherungsdateien eines Psion.

► **HINWEIS:** Bei Psion Serie 3mx/3c/3a- und Siena-Computern erkennt PsiWin das angeschlossene Gerät anhand der **Benutzer-Info**, die Sie auf dem Psion eingegeben haben. Wenn Sie mehr als einen Serie 3mx/3c/3a- oder Siena-Computer an Ihren PC anschließen wollen, müssen Sie darauf achten, daß sich deren Benutzerinformationen voneinander unterscheiden.

► **WEITERFÜHRENDE HILFE:** Beachten Sie die Online-Hilfe hinsichtlich weiterer Einzelheiten zur Benutzung mehrerer Psion-Computer an einem PC.

### PSION-DATEIEN ANZEIGEN

Über das Symbol **Psion-Arbeitsplatz** lassen sich mit dem **Windows Explorer** Ihre auf dem Psion gespeicherten Dateien am PC öffnen, verschieben, kopieren und auch löschen.



- ◆ Doppelklicken Sie auf das Symbol **Psion-Arbeitsplatz** auf Ihrem Desktop. Das Fenster **Psion-Arbeitsplatz** wird geöffnet und zeigt die Symbole für Ihre internen Psion-Disks sowie andere Psion-Funktionen und -Einstellungen an.
- ◆ Doppelklicken Sie für Ihr internes Laufwerk oder auf eine Speichererweiterungskarte, wenn diese vorhanden ist, zur Anzeige ihrer Ordner und Dateien.


### PSION-DATEIEN KOPIEREN

Im **Windows Explorer** können Sie Dateien zwischen Ihrem PC und Psion ebenso kopieren, wie Sie sie auf eine Diskette oder einen anderen vernetzten PC kopieren würden. Beim Kopieren können die Dateien von PsiWin konvertiert werden, so daß Sie sie anschließend sofort auf dem jeweils anderen Gerät öffnen können.



1. Wählen Sie im **Startmenü** die Option **Programme** ⇒ **Windows Explorer** aus, um den **Windows Explorer** zu öffnen.
2. Doppelklicken Sie auf das Symbol **Psion-Arbeitsplatz**, um die internen Disks Ihres Psions anzuzeigen. Doppelklicken Sie für Ihr internes Laufwerk oder auf eine Speichererweiterungskarte, wenn diese vorhanden ist, und suchen Sie die Datei, die Sie kopieren wollen.
3. Klicken Sie auf die Datei, die Sie kopieren wollen, und wählen Sie in der Menüleiste **Bearbeiten** ⇒ **Kopieren** aus.

4. Öffnen Sie den Ordner auf Ihrem PC, in den Sie die Datei kopieren wollen, und wählen Sie in der Menüleiste **Bearbeiten** ⇒ **Einfügen** aus.
  - ▶ **TIP:** Sie können Dateien auch mittels Drag & Drop kopieren, klicken Sie hierfür auf das Symbol einer Datei, und ziehen Sie es in den betreffenden Ordner auf dem PC.
5. Beim Kopieren wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie den Dateityp auswählen können, in den die Datei auf dem Zielcomputer konvertiert werden soll.



6. Im Dialogfeld wird ein geeigneter Dateityp zur Konvertierung angeboten, z. B. **Excel 5.0/95** für eine Psion-**Tabelle**-Datei oder **Word 6.0/95** für eine Psion-**Word**-Datei. Falls Sie einen anderen Dateityp auf dem PC benutzen wollen, wählen Sie den gewünschten Typ im Listenfeld aus.
  - ▶ **TIP:** Klicken Sie im Dialogfeld auf die Schaltfläche **Hilfe**, wenn Sie detaillierte Angaben zu den einzelnen Funktionen im Dialog brauchen.
7. Wählen Sie die Schaltfläche **Konvertieren** aus, um die Datei vom Psion auf den PC zu kopieren und dabei gleichzeitig in den ausgewählten Dateityp zu konvertieren.
  - ▶ **TIP:** Klicken Sie im Dialogfeld auf die Schaltfläche **Hilfe**, wenn Sie detaillierte Angaben zu den einzelnen Funktionen im Dialog brauchen.

Sie können den **Windows Explorer** zur Verwaltung der Dateien auf Ihrem Psion ebenso wie der Dateien auf dem PC verwenden. Sehen Sie sich auch die Online-Hilfe zu PsiWin hinsichtlich weiterer Einzelheiten an.

▶ **ACHTUNG:** Wenn Sie eine Datei vom PC aus auf Ihrem Psion löschen, wird sie endgültig von der Psion-Disk entfernt. Sie kann sich auch aus dem Windows-Papierkorb nicht wiederherstellen lassen, da dieser nur Dateien aufnimmt, die auf einem Laufwerk des PC gespeichert waren.

▶ **WEITERFÜHRENDE HILFE:** In der Online-Hilfe finden Sie weitere Einzelheiten zur Verwaltung von Dateien, Ordnern und den Psion-Disks.

## PSION-DATEIEN IN PC-ANWENDUNGEN ÖFFNEN

Sie können eine Datei, die sich auf Ihrem Psion befindet, für eine PC-Anwendung öffnen, ohne daß Sie die Datei gesondert auf Ihren PC kopieren müssen. Die Datei können Sie dann in Ihrer Anwendung bearbeiten und anschließend wieder auf den Psion speichern.

1. Doppelklicken Sie auf eine Datei oder markieren Sie sie und drücken Sie die EINGABE-Taste, um die Datei im **Windows Explorer** zu öffnen. Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie den Dateityp auswählen können, den Sie für die Datei auf dem PC benutzen wollen.
2. Wählen Sie einen Dateityp aus, der für Ihre Anwendung auf dem PC geeignet ist.
3. Wählen Sie die Schaltfläche **Konvertieren** aus, um die Datei zu kopieren und dabei gleichzeitig in den ausgewählten Dateityp zu konvertieren. PsiWin öffnet die konvertierte Datei in der Anwendung, die mit dem ausgewählten Dateityp auf dem PC verknüpft ist, z. B. in **Paint** bei einer **Bitmap-Datei (\*.bmp)** oder in **Editor** bei einer **Textdatei (\*.txt)**.

Wenn Sie die Datei in der PC-Anwendung speichern, wird die bearbeitete Datei wieder auf dem Psion gespeichert. Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie den Dateityp auswählen können, den Sie für die bearbeitete Datei auf dem Psion benutzen wollen. Wählen Sie die Schaltfläche **Konvertieren** aus, um die Datei vom PC auf den Psion zurückzukopieren. PsiWin erstellt eine Sicherungskopie der Originaldatei, die mit dem Dateisuffix **".bak"** umbenannt wird, also aus der Datei **"Dokument"** wird als Sicherungskopie die Datei **"Dokument.bak"**.

► **TIP:** Löschen Sie die Sicherungskopie einer Datei erst dann von Ihrem Psion, wenn Sie sich sicher sind, daß Sie tatsächlich nur noch mit der geänderten Version weiterarbeiten wollen.

► **WEITERFÜHRENDE HILFE:** In der Online-Hilfe finden Sie weitere Einzelheiten zum Öffnen von Psion-Dateien auf dem PC.

## DIE ERSTE SICHERUNGSKOPIE

Sie können mit PsiWin alle auf Ihrem Psion gespeicherten Dateien komplett auf dem PC sichern. Solche Sicherungskopien auf dem PC bedeuten, daß Sie eine gesonderte Kopie Ihrer gesamten Psion-Dateien besitzen, die Sie im Notfall wieder auf den Psion zurücksichern können. Dies kann erforderlich sein, wenn Sie eine Datei versehentlich gelöscht haben, auf eine alte Dateiversion zurückgreifen wollen oder Dateien wieder einspielen müssen, weil Sie vergessen haben, die Batterien rechtzeitig auszuwechseln.

So starten Sie eine Sicherung:

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol **Psion sichern** auf Ihrem Desktop.
2. Wählen Sie die Psion-Disks, die Sie sichern wollen, im Dialogfeld **Psion Sicherung** aus.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Sichern**, um den Sicherungsvorgang für die Psion-Dateien zu starten. In einem Fortschrittsdialog wird angezeigt, wie lange die Sicherung dauern wird und gemeldet, wenn sie beendet worden ist.

► **WEITERFÜHRENDE HILFE:** In der Online-Hilfe finden Sie weitere Informationen zum Sichern und Rücksichern Ihrer Psion-Dateien.

## REGELMÄSSIGE SICHERUNGEN

Sie können PsiWin so konfigurieren, daß Ihr Psion in regelmäßigen Abständen automatisch gesichert wird, so daß Sie sich nicht mehr besonders um eine Sicherung kümmern müssen. Ein weiterer Vorteil automatischer Sicherungen besteht darin, daß Sie stets auf aktuelle Sicherungskopien Ihrer Psion-Dateien zurückgreifen können. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol **Psion-Arbeitsplatz** und wählen Sie **Eigenschaften** aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Sicherung** aus.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sicherung automatisch durchführen**, und wählen Sie aus, wie häufig Sie Ihren Psion sichern wollen.

► **WEITERFÜHRENDE HILFE:** In der Online-Hilfe finden Sie weitere Informationen zum Einstellen der Sicherungsoptionen.

## WAS IST EINE SYNCHRONISATION?

Eine Synchronisation dient zur Verwaltung von Informationen in Terminplanern und Adreßbüchern, die Sie sowohl auf dem PC als auch auf Ihrem Psion auf dem gleichen, aktuellen Stand halten wollen. Beim Synchronisieren werden die Daten in ihrem PC-Terminplaner mit korrespondierenden Agenda- und Daten-Dateien auf dem Psion abgeglichen und aktualisiert, so daß die Dateien anschließend auf beiden Computern auf dem gleichen, neuesten Stand sind. Beispiele:

- ◆ Wenn Sie einen neuen Termin in Ihrer Psion Agenda hinzufügen, werden das Datum, die Uhrzeit und die Notizen des neuen Eintrags in Ihren PC-Terminplaner übertragen.
- ◆ Wenn Sie eine Telefonnummer in Ihrem PC-Adreßbuch ändern, wird sie im Psion-Adressenverzeichnis ebenfalls geändert.
- ◆ Wenn Sie im PC-Terminplaner und in der Psion-Agenda unterschiedliche Termine eintragen, die sich überschneiden, warnt PsiWin Sie vor einem solchen Terminkonflikt.

Die meisten Benutzer werden in der Regel nur eine einzige Synchronisationsaufgabe benötigen, um Ihre Daten auf dem Psion und dem PC auf dem gleichen Stand zu halten. Synchronisationsaufgaben können jedoch darüber hinaus auf vielfältige Art und Weise eingesetzt werden. Beispiele:

- ◆ Sie und Ihre Kollegen könnten Ihre Arbeits-Agenden mit einem Hauptterminplaner auf einem vernetzten PC synchronisieren.
- ◆ Sie könnten eine Arbeits-Agenda haben, die Sie mit Organizer im Netz Ihrer Firma synchronisieren, und eine persönliche Agenda, die Sie mit Schedule+ auf Ihrem PC zu Hause synchronisieren.

► **WEITERFÜHRENDE HILFE:** Beachten Sie die Online-Hilfe zur Synchronisation Ihrer Psion-Agenda und Kontakte mit einem PC-Terminplaner